壹、 MVPN 群內簡碼撥打方式簡要說明：

桌機 →政大網手機: 撥簡碼 467157 手機響未接或無法接聽進入手機語音信箱 手機 →桌機: 撥桌機簡碼 367157 桌機響未接幾秒後轉接政大網手機(需申請) 手機 →3199: 撥 3199 聽見嘟嘟聲按大臺北地區市話 8 碼(不含區碼勿按送出鍵)

- 手機 →手機（政大網 MVPN 群內門號互撥每通限時免費）：
  撥門號簡碼（六碼，簡碼編碼原則為個人分機號前加 4），如：462321。
- 桌機 →手機（分機撥政大網手機門號發話端節費，受話端免費）：
  撥門號簡碼（六碼，公分機前加 4），如：467157。
- 手機 →桌機（政大網手機撥分機每通限時免費）：
  撥分機簡碼（六碼，分機碼前面加 3），如：362321。長時通話可以簡碼撥校內分機請接聽者掛斷後用桌機回撥手機簡碼進行通話可免自付話費。
- 手機 →大台北地區市話（限上班日 8-19 時，每通通限時免費）：
  先撥 3199 聽見嘟嘟聲後按市話號碼（勿加 02 按完號碼勿再按送出鍵）。
- 可於上班時間撥人工總機簡碼(399999)進行人工轉接，亦可撥語音總機簡碼(360001)接通後撥 9 轉接人工總機或透過語音辨識自動轉接。

貳、 政大網服務詳細說明:

(一) 政大網門號 MVPN 簡碼撥打服務

(1.)MVPN 簡碼互撥(含簡碼撥打校內分機與 3199 轉撥市話)台灣地區語音通話**每通限時免費(99 元方案前 10 分鐘免費逾時話費每秒 0.02 元;上網吃到飽與 0 元月租單位門號不限時間免費)**。

(2.)可與本校電話分機(分機號首碼為 5、6、8 者)以簡碼互撥，**受話端接聽電話不限通話時間在台灣地區均無須付費。**

- 行動直撥校內分機:撥 3+分機號（**六碼 3xxxxx**），如：**3**67157
- 行動直撥校內語音總機: 撥 399999(人工)或 360001(語音)
- 分機撥行動直撥 MVPN 碼（**六碼 4xxxxx**），如：**4**67157

(3.)撥打校內分機若有長時間(超過免費時間)通話可能，請同仁先以簡碼撥通校內分機告知行動 MVPN 碼，再請同仁掛斷後使用校內分機以簡碼回撥同仁手機進行通話，可避免自付話費 。

(4.)下列單位話務系統非以本校交換總機進行話務交換其公務分機(桌機)無法以 MVPN 簡碼直撥，可利用以 3199 先撥打單位總代表號，再轉接所屬分機方式進行公務聯繫，每通限時免費(免費時間同 MVPN 互撥)。

1.國關中心、健康中心 與學生宿舍區，等使用中華電信 CENTREX 集中式虛擬總機系統之分機(分機號首碼為 7)。

2.公企中心、實驗小學、附中具自有交換系統之單位分機。

3.各單位所屬未與本校交換總機介接之專線電話。

- 如以 3199 撥 234191513 撥通公企中心總機後再轉撥 3 碼分機號

(二)政大網 MVPN 門號 3199 轉撥市話服務說明:

(1.) 3199 轉撥市話服務時間：本校行事曆表定上班日上午 08:00 至下午 07:00。

(2.)收費:**台灣地區撥打 3199 再撥打大台北區市話每通限時免費(99 元方案前 10 分鐘免費逾時每秒 0.02 元;上網吃到飽與 0 元月租單位門號不限時間免費)**。

(3.) 撥打方法說明(以三星 J208 公務手機為例)：

1.手機輸入 3199 後按「撥打 (send) 鍵」。

2.聽到嘟嘟聲(如桌機按 0 後之嘟嘟聲)，同時手機 LCD 屏幕出現計時器 hh:mm:ss 動態計時圖示時，表示已接通學校總機。

3.輸入 8 碼市話號碼後自動進行撥號， "毋需"再按「撥打 (send) 鍵」。

4.屏幕顯示撥號訊息可忽略，聽到撥號聲即成功完成撥打。

(三)分機未接來電轉接 MVPN 行動分機服務

本服務可將撥打至校內分機(桌機)之未接來電(約振鈴 4-6 響後)自動轉接至政大網手機達到來電不漏接的目的。系統預設會將個人分機來電轉接至其 MVPN 個人門號;持有單位公務門號者須另行填單(按此下載)申請。